

# Smaltimento dei contenitori vuoti di agrofarmaci



## I consigli di Syngenta per la gestione responsabile e professionale degli agrofarmaci


1. Seguire attentamente le istruzioni in etichetta
2. Indossare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale
3. Bonificare i contenitori nel momento della preparazione della miscela:
  - **CONTENITORI DI PLASTICA, DI METALLO O DI CARTA INTERNAMENTE PLASTIFICATI**  
lavaggio ripetuto con acqua e riutilizzo dell'acqua di lavaggio nella miscela da irrorare
  - **CONTENITORI DI CARTA NON PLASTIFICATI INTERNAMENTE**  
scuotimento accurato sul recipiente utilizzato per la preparazione della miscela
4. Rendere inutilizzabili i contenitori vuoti e bonificati e raccogliarli per lo smaltimento in sacchi contrassegnati da apposita etichetta
5. Conferire i rifiuti alle ditte autorizzate



1. **AUMENTI LA SICUREZZA**
2. **PROTEGGI L'AMBIENTE**
3. **RISPARMI**

(utilizzi tutto il prodotto e lo smaltimento costa meno!).

*I contenitori di agrofarmaci vuoti e bonificati possono rientrare nella categoria "Rifiuto Speciale Non Pericoloso".*



### Bonifica manuale: triplo risciacquo

- A. Aggiungere nel contenitore vuoto acqua pulita per circa 1/4 o 1/3
- B. Riposizionare il tappo sulla confezione vuota e agitare vigorosamente
- C. Svotare il liquido di risciacquo nella miscela preparata per effettuare il trattamento e far gocciolare la confezione vuota sempre dentro la botte

**Ripetere per almeno 3 volte**



### Bonifica meccanica

Utilizzare specifiche attrezzature, montate sull'irroratrice o indipendenti, che consentano di lavare meccanicamente i contenitori vuoti

1. Tempo di lavaggio: 30-50 secondi
2. Lasciare gocciolare per alcuni secondi